



Einrichtung eines E-Mail Kontos in Windows Live Mail

Voraussetzung für die Einrichtung in eine E-Mail Programm ist die Einrichtung einer E-Mail Adresse und eines Postfaches. Hilfe dazu erhalten Sie in diesem FAQ Beitrag: [Wie erstelle ich eine E-Mail-Adresse / Postfach?](#)

Sie sollten folgende Angaben für die Einrichtung bereit halten:

E-Mail Adresse:

Benutzername:

Passwort:

Posteingangsserver/Postausgangsserver:


Der Benutzername ist der Name des Postfaches (Schema: webXXXpX) und wird Ihnen nach der Einrichtung im Confixx-Adminbereich zusammen mit dem Passwort angezeigt. Der Name von **Posteingangsserver** und **Postausgangsserver** ist immer gleichlautend und zu finden in Ihrem Kundencenter in der **Tarifübersicht** unter **Server-Info**, das Schema ist **alfa30XX.alfahosting-server.de**.

Wichtiger Hinweis:

Die Abbildungen können sich je nach Betriebssystem bzw. Version unterscheiden und von dieser Anleitung abweichen. In diesem Fall nutzen Sie bitte die Hilfe-Funktion direkt in der Software.

Um ein neues E-Mail Konto einzurichten, klicken Sie auf den Menüpunkt **Konten**, und wählen dann **E-Mail (Neues Konto)**. Es öffnet sich ein Dialogfenster.

Hier tragen Sie Ihre E-Mail Adresse, das Konto-Kennwort (Passwort), und Ihren Namen ein. Bitte aktivieren Sie den Haken bei **Servereinstellungen manuell konfigurieren** und klicken auf **Weiter**.



The screenshot shows the 'Windows Live Mail' window with the title 'E-Mail-Konten hinzufügen'. The main heading is 'E-Mail-Konten hinzufügen'. Below it, there is a sub-heading: 'Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen.' and a link 'Bei Windows Live anmelden'. The form contains several fields and checkboxes:

- E-Mail-Adresse:** A text box containing 'max@muster.de' with a link 'Windows Live-E-Mail-Adresse holen' below it.
- Kennwort:** A text box with six dots, a checked checkbox 'Dieses Kennwort speichern', and the label 'Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten:'.
- Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten:** A text box containing 'Max Muster'.
- A checked checkbox 'Servereinstellungen manuell konfigurieren'.

On the right side, there is a note: 'Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich Hotmail, Gmail und viele weitere.' At the bottom right, there are two buttons: 'Abbrechen' and 'Weiter'.

Sie können hier unter **Servertyp** den Kontotyp wählen. Wählen Sie **IMAP** wenn Sie von verschiedenen Geräten auf Ihr Postfach zugreifen wollen. Die E-Mails bleiben dabei immer in Ihrem Postfach auf dem Server. Wählen Sie **POP3** wenn Sie nur von einem Gerät E-Mails abrufen. Ihr Postfach wird dabei immer geleert und die E-Mails liegen lokal in Ihrem E-Mail Programm.

Bei **Serveradresse** tragen Sie den **Posteingangsserver** entsprechend Seite 1 dieser Anleitung ein. Wir empfehlen die Aktivierung von SSL, dazu setzen Sie den Haken bei **Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)**. Wenn Sie als Servertyp POP3 ausgewählt haben, lautet der Port 995, wenn Sie als Servertyp IMAP ausgewählt haben, lautet der Port 993. Unter **Anmeldebenutzername** tragen Sie bitte Ihren Postfachnamen ein.

Unter Informationen zum Postausgangsserver tragen Sie unter Serveradresse die gleiche Adresse wie beim Posteingangsserver ein. Anschließend aktivieren Sie die beiden Haken **Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)** und **Erfordert eine Authentifizierung**. Die Nummer unter **Port** ändern Sie bitte auf 465.

Zum Abschluss klicken Sie auf Weiter, die Einrichtung des E-Mail Kontos ist damit abgeschlossen.

Windows Live Mail

Servereinstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

Informationen zum Posteingangsserver

Servertyp: POP

Serveradresse: >siehe Server-Infos< Port: 995

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Authentifizierung mit: Klartext

Anmeldebenutzername: webxxxxpx

Informationen zum Postausgangsserver

Serveradresse: >siehe Server-Infos< Port: 465

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Erfordert eine Authentifizierung

Abbrechen Zurück Weiter